



مايكروسوفت باوربوينت 2010

Microsoft PowerPoint 2010

الفهرست:

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الفصل
1	مقدمة	1
2	واجهة المستخدم User Interface	2
3	إعداد شريحة Slide	3
6	تحريك العناصر في الشريحة Custom Animation	4
10	صيغ خزن الملف	5
12	إعداد مشروع متعدد الشرائح	6
17	إعداد عرض تفاعلي Interactive Show	7
20	إعداد اليوم صور	8

الفصل الاول

مقدمة

يعتبر برنامج مايكروسوفت باوربوينت 2010 من البرامج البسيطة والفعالة في إعداد العروض التفاعلية Interactive Shows، حيث يمكن بواسطته تنظيم مجموعة من الشرائح لتظهر بشكل متعاقب أما تلقائياً أو Automatic أو تفاعلياً Interactive، وتنظيم الأشكال والنصوص داخل الشرائح، مع إضافة حركات ومؤثرات صوتية مرافقة للحركة.

يمكن ربط عناصر الشريحة بملفات خارجية أو شرائح أخرى من نفس المشروع بواسطة استخدام الارتباطات التشعبية Hyperlinks .

أخيراً يمكن تخزين المشروع بصيغة ملف باوربوينت قابل للتعديل، أو عرض تلقائياً يمكن تشغيله بدون وجود برنامج باوربوينت في الحاسبة، أو ملف فيديو .


عند الضغط على أي من الأنماط أعلاه يتم تسجيله تلقائياً وسيظهر مربع أصفر يحوي الرقم 1 بقرب العنصر المطلوب تحريكه، وهذا يعني ان هذه الحركة ستكون الحركة الاولى عند تشغيل الـمشروع (أي ان الحركات سيتم ترقيمها حسب انشائها الى 1 2 3 4 5 ...).

لنبدأ الان بتوزيع حركات لنفس الشريحة التي قمنا بإنشائها سابقاً :



1. نقر على النص الرئيسي < شريط التحريك Animation > ايكونة إضافة حركة Add Animation < > نختار نمط دخول Fade. يمكن جعل الحركة تتحرك تلقائياً دون نقرة ماوس بضبط القيم التالية من شريط الحركة Animation:

سنقوم بضبط Start على قيمة After Previous (بعد انتهاء حركة العنصر السابق)، نضبط Duration على قيمة 02:00 ، ونضبط Delay على قيمة 01:00.



إضافة صوت إلى الحركة :
نقر شريط الحركة

زر < Animation



Animation Pane

(لوحة الحركة) فتظهر اللوحة

التالية على يسار شريحة العمل

والتي تحوي المسار الزمني

للحركات:

